



Installer sur Chromebook

Grâce à l'environnement Linux de ChromeOS · 10 minutes la première fois

1. Activer Linux (une seule fois)

1 Ouvre les Paramètres

Clique sur l'heure en bas à droite, puis sur la roue ⚙️. Va dans « À propos de ChromeOS » > « Développeurs » (ou « Avancé » > « Développeurs »).

2 Active « Environnement de développement Linux »

Clique sur « Activer », garde les choix proposés et patiente quelques minutes. Une fenêtre noire (le terminal) s'ouvre à la fin : tu peux la fermer.

2. Quel fichier choisir ?

Ouvre l'application **Terminal**, clique sur « penguin », tape `uname -m` puis Entrée :

Réponse	Dossier à ouvrir
x86_64	📁 Processeur Intel ou AMD (la plupart des Chromebook)
aarch64	📁 Processeur ARM (MediaTek, Qualcomm...)

3. Installer

1 Copie le fichier .deb dans « Fichiers Linux »

Dans l'application **Fichiers**, fais glisser le fichier **.deb** dans « Fichiers Linux » (colonne de gauche).

2 Double-clique dessus, puis « Installer »

Après l'installation, Chronophoto apparaît dans le lanceur d'applications, dans le dossier « Applications Linux ».

4. Important : donner accès à tes photos

Linux ne voit pas tes dossiers tant que tu ne les partages pas. Dans l'application **Fichiers**, fais un **clic droit** sur le dossier qui contient tes photos (par exemple « Téléchargements » ou « Mes fichiers »), puis « Partager avec Linux ».

Carte mémoire ou clé USB

Branche-la, puis dans **Fichiers** : clic droit sur son nom > « Partager avec Linux ». Chronophoto la détecte alors toute seule.

✓ Ensuite

Chronophoto s'utilise gratuitement pendant **14 jours**, avec toutes ses fonctions. Pour continuer ensuite, clique sur le bouton « ⌚ **Essai** » en haut à droite de Chronophoto : tout est expliqué. Le mode d'emploi complet est dans ce même dossier : « **Mode d'emploi Chronophoto** ».